

存储容灾服务

附录

天翼云科技有限公司



目 录

1	附录	.3
1.1	配置容灾站点服务器	. 3
1.2	配置生产站点服务器	.6
1.3	异步复制客户端的端口说明	.7
1.4	修改 rdadmin 账号密码	. 8



1.1 配置容灾站点服务器

操作场景

通过管理控制台进行反向重保护操作前,需要先在待反向重保护的保护实例中的容灾 站点服务器上进行配置,配置完成后才能执行反向重保护操作。

操作步骤

步骤1 登录待配置的容灾站点服务器

步骤2 运行以下脚本进行网关配置

- Linux 服务器:
 sh /opt/cloud/sdrs/register_gateway.sh
- Windows 服务器:

进入 C:\cloud\sdrs 目录,双击运行 register_gateway.bat 脚本

图1-1 windows 配置脚本

Home	Share	View Application Tools						~ 0
-> · ↑ 🔓	> Thi	$s \ PC \ \to \ Local \ Disk \ (C;) \ \to \ cloud \ \to \ sdrs \ \to \ \mathsf$				~ Ö	Search solts	P
1000		Name	Date modified	Type	Size			
P Quick access		dra	3/28/2024 7:06 PM	File folder				
Descop	1	drm	3/28/2024 7:05 PM	File folder				
Downloads	*	hostagent	3/28/2024 7:05 PM	File folder				
Documents	1	The register_gateway	3/27/2024 6:56 PM	Windows Batch File		ł KB		
Pictures	1	(h) restart	3/27/2024 6:56 PM	Windows Batch File	2	2 KB		
conf		1955 start	3/27/2024 6:56 PM	Windows Batch File	2	2 KB		
dra		(5) stop	3/27/2024 6:56 PM	Windows Batch File	2	! KB		
sessions								
TitanAgent								

步骤3 脚本参数填写说明:

1. 跨AZ场景:

图1-2 linux 跨 AZ 场景配置示例

<pre>[root@wyh-gw-s sdrs]# sh register_gateway.sh</pre>	
Please select DR Scene:	
0 IDC to cloud (default)	
1 Cross Availability Zone	
2 Cross Region	
scene: CA2CA	
Please select source platform type:	
0 Public Cloud (default)	
1 private cloud	
source platform type:	
Place input course project id	
ha1850de/c30/2a801f2ff63207a7cf8	
Please input source region code	
cn-southwest-242	
Please input source ers endpoint: (ers.cn-southwest-242.mv	loud.com by default)
recuse input source ees enupointe (eesten-southwest-i-i-ing	crouter by actuact,
Please input source evs endpoint: (evs.cn-southwest-242.mv)	cloud.com by default)
Please input source iam ak	
Please input source iam sk	
Please input target sdrs endpoint: (sdrs.cn-southwest-242.myhuaw	eicloud.com by default)
sdrs-dev.cn-southwest-242.myl cloud.com	
Gateway registration completed successfully	

图1-3 windows 跨 AZ 场景配置示例

C:\Windows\system32\cmd.exe		-
0 IDC to cloud (default) 1 Cross Availability Zone 2 Cross Region Replication		
Stele: CALCA Please select source platform type: 0 Public Cloud (default) 1 private cloud		
p) platform type: Please input source project id >>f2988fc207040009e8a6ddce05fd59c Please input source region code		
Please input source ecs endpoint: (ecs.cn-southwest-242.my	:loud.com by default)	
Please input source evs endpoint: (evs.cn-southwest-242.my >>> Please input source iam ak Please input source iam sk	cloud.com by default)	
Please input target sdrs endpoint: (sdrs.cn-southwest-242.my	:loud.com by default)	
>>sdrs-dev.cn-southwest-242.my cloud.com HTTP/1.1200 0K X-Openstack-Request-Id: 01f936c8-ac42-4bcc-ac03-6cc20142acad Content-Type: application/json Content-Length: 60		
{"gateway_server_id":"7eabc804-5930-4818-b921-91a991854d3c"}_		

命令中使用到的变量参数说明如表 5-1 所示。

站点	参数	参数说 明	获取方法	参数示例
复制场景	replicationSc ene	复制场 景(目前 支复制 场景)	 0- IDC 容灾到云平台 1- 云平台跨 AZ 容灾 2- 云平台跨 Region 容灾 	1
云平 台容	platform_typ e	云平台 类型	请联系管理员获取。	-
灭站	sourceProject	项目ID	在控制台"我的凭证"页	51af777371904892a

表1-1 跨 AZ 场景参数说明

错误!文档中没有指定样式的文字。错误!文档中没有 指定样式的文字。

站点	参数	参数说 明	获取方法	参数示例
点	Id		面,查看"项目 ID"。	49a0c3e3e53de44
	sourceEcs	ECS 终 端节点	通过地区和终端节点页面查 询。	-
	sourceEvs	EVS 终 端节点	通过地区和终端节点页面查 询。	-
	sourceIamAk	访问密 钥 ID	获取方式见 API 参考中的认 证鉴权。	-
	sourceIamSk	访问密 钥		-
云平 台容	targetProjectI d	项目 ID	在控制台"我的凭证"页 面,查看"项目 ID"。	0605767cb280d576 2fd6c0133d6bea3f
灭站	targetSdrs	SDRS 服务终 端节点	通过地区和终端节点页面查 询。	sdrs.region1.xxxx.c om
	targetIamAk	访问密 钥 ID	获取方式见 API 参考中的认 证鉴权。	RZSAMHULWKK E71N0XHUT
	targetIamSk	访问密 钥		K7bXplAT0pEpy4S AiN2fHUwEtxvgm K3IqyhqnMTA

2. 跨 Region 场景:

表1-2 跨 region 场景参数说明

参数	参数说明	获取方法	参数示例
DR Scene	复制场景	 0- IDC 容灾到云平 台 1- 云平台跨 AZ 容灾 2- 云平台跨 Region 容灾 	2
source/target platform type	容灾云平台类型	请联系管理员获取。	-
source/target project id	容灾站点服务器 所在区域项目 ID	在控制台"我的凭证" 页面,查看"项目 ID"。	51af777371904892a49 a0c3e3e53de44
source region code	目的区域的 Region ID	通过地区和终端节点页 面查询。	sdrs.region1.xxxx.com

参数	参数说明	获取方法	参数示例
source ecs endpoint	容灾站点服务器 所在区域 ECS 终端节点	通过地区和终端节点页 面查询。	-
source evs endpoint	容灾站点服务器 所在区域 EVS 终端节点	通过地区和终端节点页 面查询。	-
source/target iam ak	容灾站点服务器 所在区域的访问 密钥 ID	获取方式见 API 参考中 的认证鉴权。	-
source/target iam sk	容灾站点服务器 所在区域的访问 密钥		-
target sdrs endpoint	容灾站点服务器 所在区域 SDRS 服务终端节点	通过地区和终端节点页 面查询。	sdrs.region1.xxxx.com

步骤4 配置云平台容灾站点服务器代理客户端的网关地址。

1. Linux 容灾机器:

su - service -c "/opt/cloud/sdrs/hostagent/bin/agent_config.sh --drm-ip=127.0.0.1 -- ha-ip=127.0.0.1"

2. Windows 容灾机器:

打开 cmd 窗口执行以下命令::

C:\cloud\sdrs\hostagent\bin\agent_config.bat --drm-ip=127.0.0.1 --ha-ip=127.0.0.1



----结束

1.2 配置生产站点服务器

操作场景

通过管理控制台进行重保护操作前,需要先在待重保护的保护实例中的生产站点服务器上进行配置,配置完成后才能执行重保护操作。

操作步骤

步骤1 登录待配置的生产站点服务器。

步骤2 依次执行以下命令, 配置生产站点服务器代理客户端的网关地址。

1. Linux 服务器:

su - service -c "/opt/cloud/sdrs/hostagent/bin/agent_config.sh --drm-ip=*drm ip* -- ha-ip=*HostAgentIp*"

- [restBacristst ha 000 2]# su service -c */apt/cloud/sdry/hostsgent/bin/agent_config.sh --dm-ip:192.168.0.15 --ha-ip:19 1192.108.0.20 1192.108.0.27 1192.108.0.75 Vite dm # (p 172.158.0.25 success) Vite dm # (p 172.158.0.25 success)
- 2. windows 服务器:

打开 cmd 窗口执行以下命令::

C:\cloud\sdrs\hostagent\bin\agent_config.bat --drm-ip=drm ip --ha-ip=HostAgentIp

🛄 说明

- drm ip: 云容灾网关的主网卡 IP 地址;
- HostAgentIp: 本机的主网卡 IP 地址;
- 此生产站点配置的容灾网关必须和保护实例的容灾网关相同。

----结束

1.3 异步复制客户端的端口说明

表1-3 容灾网关端口说明

端口	协议	使用说明
29210	tcp	用于与代理客户端通信
29211	tcp	用于接收控制命令
7443	tcp	用于与 API 进行通信

表1-4 生产站点/容灾站点服务器端口说明

端口	协议	使用说明
8091	tcp	用于代理客户端内部消息 转发
59526	tcp	用于与容灾网关通信
29210	tcp	本地监听,用于切换后与 代理客户端通信
29211	tcp	本地监听,用于切换后接 收控制命令
7443	tcp	本地监听,用于切换后与 API 进行通信

1.4 修改 rdadmin 账号密码

操作说明

- 需要定期修改客户端的操作系统"rdadmin"用户的登录密码,并禁止"rdadmin" 用户远程登录,以提升系统运维安全性。
- Linux 操作系统下"rdadmin"用户无账号密码。
- 该任务指导用户修改 Windows 2016 系统下客户端的 rdadmin 账号密码。其他版本 请根据实际情况进行修改。

前提条件

- 已获取管理控制台的登录账号和密码。
- 已获取 Windows 操作系统服务器的登录账号和密码。

操作步骤

- 步骤1 进入弹性云服务器界面,登录已创建好的 Windows 操作系统弹性云服务器。
- 步骤2 进入"控制面板",单击"用户账号"。
- 步骤3 单击"管理用户账号"。弹出"用户账号"对话框。选择用户名"rdadmin",并单击 "重置密码"。
- 步骤4 输入新密码,确认无误后单击"确定"。
- 步骤5 进入"任务管理器",在"服务"页签,单击"打开服务"。
- 步骤 6 分别选择 RdMonitor 和 RdNginx 服务,在弹出的属性对话框中选择"登录",将密码 修改为步骤 4 中输入的新密码并单击"确定",完成修改密码。

----结束